

第4章 補足説明

1. ログアウト（接続終了）について <ステップ1～2>

電子マニフェストシステムの利用を終了する場合は、電子マニフェストシステムからログアウト（接続終了）してください。

ステップ1

「メニューごとの操作（移動報告）」が完了したら
1  ログアウト ボタンをクリックすると、ログイン画面に戻ります。

報告完了（JPRS0000）

メニューに戻る

 ログアウト

P 画面印刷

? ヘルプ

情報管理センターへの報告が完了しました。

引き続き移動報告を行う場合は、メニューに戻るのボタンを押してください。
終了する場合は、ログアウトのボタンを押してください。

ステップ2

2 閉じる ボタンをクリックすると、電子マニフェストシステムが終了します。

ログイン（JPRS0200）

閉じる

P 画面印刷

? ヘルプ

1. ログイン情報

※印の項目は、必ず入力してください。
※事業者コード・パスワードを一定回数間違えるとロックがかかります。

事業者コード※

パスワード※

閉じる

パスワード変更

 ログイン



電子マニフェストが終了します

2. パスワードの変更

自動車リサイクルシステムに事業者登録した際に送付される「システム登録完了通知書」に明記された「初期パスワード」を変更する場合について説明します。

[a. ログイン画面] <ステップ1>

The screenshot shows a web interface for login. At the top, there's a header "ログイン (JPRS0200)". Below it, a red error message states: "JXXM1458E ログインできませんでした。事業所コード、パスワードをご確認ください。業の種類によって、事業所コードの下2桁が異なりますのでご注意ください。". There are buttons for "閉じる" (Close), "P 画面印刷" (Print Screen), and "? ヘルプ" (Help). The main section is titled "1. ログイン情報" and contains instructions: "※印の項目は、必ず入力してください。" and "※事業者コード・パスワードを一定回数間違えるとロックがかかります。". Below these are input fields for "事業所コード※" (Business Code) and "パスワード※" (Password). The "事業所コード" field contains "999999999999". A red circle with the number "1" points to a "パスワード変更" (Change Password) button located at the bottom right of the form. Other buttons at the bottom include "閉じる", "ログイン" (Login), and a "パスワード変更" button.

ステップ1

ログイン画面で **1** パスワード変更 ボタンをクリックします。



パスワードの変更を行う時は、電子マニフェストシステムへのログインは行いません。

「事業所コード」、「パスワード」は入力しないでください。

[b. パスワード変更] <ステップ1～5>

事業所コードを入力し、これまでに使用した変更前パスワードと変更するパスワードを入力します。

ステップ1

② に自社の事業所コードを入力してください。

ステップ2

③ これまでに使用した変更前のパスワードを入力してください。

※ 初めてパスワードを変更する場合は、「初期パスワード」を入力してください。

ステップ3

④ 変更するパスワードを入力してください。

半角英数8字以上34 字まで

※ 変更前と同じパスワードは使用できません。

ステップ4

⑤ 確認のため、変更するパスワードをもう一度入力してください。

ステップ5

⑥ **パスワード更新** ボタンをクリックします。

[c. パスワード変更完了] <ステップ1～2>

パスワード変更完了 (JPRS0202)

7

P 画面印刷 ? ヘルプ

ユーザーID	事業者名称	事業者の代表者名称	事業者の代表者名称 (カナ)
0123456789012	情報管理センター	山田太郎	ヤマダタロウ

パスワードを更新しました。

閉じる 8

ログイン画面へ

ステップ1

7 パスワードの変更を行った事業者情報が表示されます。画面に表示された内容を確認してください。

ステップ2

8 閉じる ボタンをクリックしてください。
閉じる ボタンをクリックすると、電子Manifestシステム「ログイン」画面に戻ります。
パスワード変更後に電子Manifestシステムで移動報告を行う時は、新たに登録したパスワードでログインしてください。

?

変更したパスワードを忘れてしまった

変更を行った後のパスワードを忘れてしまった時は、「自動車リサイクルコンタクトセンター」にお問い合わせください。

事業所コードとパスワードは重要な情報ですので、他人に漏れることがないように厳重に管理してください。

3. 機能画面（詳細画面）

3.1 車台詳細情報

引取報告を行った車台の詳細情報を表示します。
使用済自動車のリサイクル料金預託の有無や、
フロン類、エアバッグ類装備の有無、および個数等の
情報が確認できます。

(I) 画面

各画面の「車台番号」列に表示された **詳細** ボタン
をクリックすると、「車台詳細情報（JPRS
0300）」画面が表示されます。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は10件です

前ページ

次ページ

ページ

引取報告日	車台番号	型式	車
2012/10/01	AA111-0110111	AA111	〇〇△△〇〇
2012/10/01	AA111-0110112	AA111	〇〇△△□□

詳細

詳細 をクリック

車台詳細情報（JPRS0300）

前画面に戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

1. 車台情報

◆車台基本情報

1

車台番号	UT05-Test-001-003
型式	UT05-T-003
車名	〇〇〇
移動報告番号	311001280003
義務者メーカー名	T自動車（株）
型式指定番号	00001
類別区分番号	0001

◆メーカー等提供のエアバッグ類装備情報

4

運転席	1
助手席	2
サイド	3
カーテン	※
フリップ	0

◆エアバッグ類 詳細情報

5

動システムへの対応	
機械式の部位	
その他 1	
その他 2	

◆リサイクル料金預託の有無

2

フロン類預託	無
エアバッグ類預託	有

◆車台装備情報

3

フロン類車種クラス	乗用車等
リ法対象外冷暖	有
架装物区分	01: 架装物よりリサイクル料金に含まれる

◆車台実車装備情報

6

フロン類装備	無（自リ法対象外冷暖エアコン）
フロン類種別	
エアバッグ類装備	有

◆エアバッグ類 適正処理情報

7

参照

2. 備考情報

◆前工程（前業者）からの連絡事項

※1

◆備考（当該工程用）

※2

◆次工程（次業者）への申し送り事項

※3

1

(注) 備考情報保存のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんので注意してください。

前画面に戻る

備考情報保存

173

第4章 補足説明

(Ⅱ) 画面内容説明

車台詳細情報（JPRS0300）

前画面に戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

1. 車台情報

1

◆車台基本情報

車台番号	UT05-Test-001-003
型式	UT05-T-003
車名	〇〇〇
移動報告番号	311001280003
義務者メーカー名	T自動車（株）
型式指定番号	00001
類別区分番号	0001

◆メーカー等提供のエアバッグ類装備情報

（「※」はオプション装着の可能性がありますので、現車をご確認ください）

運転席	1				
助手席	2				
サイド	3				
カーテン	※				
ブリテン	0				

◆エアバッグ類 詳細情報

一括作動システムへの対応	
機械式の部位	
その他1	
その他2	

◆リサイクル料金預託の有無

フロン類預託	無
エアバッグ類預託	有

◆車台装備情報

フロン類車種クラス	乗用車等
自リ法対象外冷媒	有
架装物区分	01: 架装物はリサイクル料金に含まれる

◆車台実車装備情報

フロン類装備	無（自リ法対象外冷媒エアコン）
フロン類種別	
エアバッグ類装備	有

◆エアバッグ類 適正処理情報

参照

2. 備考情報

◆前工程（前業者）からの連絡事項

◆備考（当該工程用）

◆次工程（次業者）への申し送り事項

(注) 備考情報保存のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんので注意してください。

前画面に戻る

備考情報保存

1 車台基本情報

2 リサイクル料金預託の有無

- 車台番号、型式、車名等の車台に関する基本情報が表示されます。

 - 移動報告番号は、リサイクル券番号と同じものです。
リサイクル券は4桁ごとに「-」が入りますが、電子マニフェストでは表示されません。
リサイクル券番号「XXXX-XXXX-XXXX」
移動報告番号「XXXXXXXXXXXX」
 - 義務者メーカー名は、画面表示時点での最新情報が表示されます。
- フロン類、エアバッグ類のリサイクル料金預託の有無が表示されます。

車台詳細情報（JPRS0300）

前画面に戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

1. 車台情報

◆車台基本情報

車台番号	UT05-Test-001-003
型式	UT05-T-003
車名	〇〇〇
移動報告番号	311001280003
義務者メーカー名	T自動車（株）
型式指定番号	00001
類別区分番号	0001

◆メーカー等提供のエアバッグ類装備情報

（「※」はオプション装着の可能性がありますので、現車をご確認ください）

運転席	1				
助手席	2				
サイド	3				
カーテン	※				
ブリテン	0				

◆エアバッグ類 詳細情報

一括作動システムへの対応	
機械式の部位	
その他1	
その他2	

◆リサイクル料金預託の有無

フロン類預託	無
エアバッグ類預託	有

◆車台装備情報

フロン類車種クラス	乗用車等
自リ法対象外冷暖	有
架装物区分	01: 架装物はリサイクル料金に含まれる

◆車台実車装備情報

フロン類装備	無（自リ法対象外冷暖エアコン）
フロン類種別	
エアバッグ類装備	有

◆エアバッグ類 適正処理情報

参照

2. 備考情報

◆前工程（前業者）からの連絡事項

◆備考（当該工程用）

◆次工程（次業者）への申し送り事項

（注）備考情報保存のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんので注意してください。

前画面に戻る

備考情報保存

- 3 車台装備情報

フロン類車種クラス、脱フロンエアコンの有無、ならびに架装物に関する区分と区分情報が表示されます。

フロン類の有無、フロン類種別は必ず実車で確認してください。

架装物区分は下記のとおり表示されます。

※ 架装物の判別については「架装物判別ガイドライン」を参照ください。

01：架装物はリサイクル料金に含まれる

02：架装物の一部はリサイクル料金に含まれる（マニュアルで確認が必要）

03：架装物はリサイクル料金に含まれない

04：架装物がリサイクル料金に含まれているかどうか不明（マニュアルで確認が必要）
- 4 メーカー等提供のエアバッグ類装備情報

自動車メーカー等からの出荷時におけるエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの装備個数が表示されます。

車台ごとに装備が異なるため、エアバッグ類の装備状況を必ず実車で確認してください。

車台詳細情報（JPRS0300）

前画面に戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

1. 車台情報

◆車台基本情報		◆メーカー等提供のエアバッグ類整備情報 （「※」はオプション装着の可能性がありますので、現車をご確認ください）			
車台番号	UT05-Test-001-003	運転席	1		
型式	UT05-T-003	助手席	2		
車名	〇〇〇	サイド	3		
移動報告番号	311001280003	カーテン	※		
義務者メーカー名	T自動車（株）	ブリテン	0		
型式指定番号	00001	◆エアバッグ類 詳細情報			
類別区分番号	0001				
◆リサイクル料金預託の有無					
フロン類預託	無	一括作動システムへの対応			
エアバッグ類預託	有	機械式の部位			
		その他 1			
		その他 2			
◆車台整備情報		◆車台実車整備情報		◆エアバッグ類 適正処理情報	
フロン類車種クラス	乗用車等	フロン類整備	無（自り法対象外冷媒エアコン）	参照	
自り法対象外冷媒	有	フロン類種別			
架装物区分	01: 架装物はリサイクル料金に含まれる	エアバッグ類整備	有		

2. 備考情報

◆前工程（前業者）からの連絡事項

◆備考（当該工程用）

◆次工程（次業者）への申し送り事項

（注）備考情報保存のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんので注意してください。

前画面に戻る

備考情報保存

5 エアバッグ類 詳細情報

車台に装着されたエアバッグ類の種類（電気式、または機械式）が表示されます。

6 車台実車整備情報

引取業者が電子マニフェストを発行する際に入力した、車台の整備情報が表示されます。

- 引取業者が引き取った使用済自動車を確認したうえで入力するため、フロン類整備の有無、エアバッグ類整備の有無が、車台整備情報と異なる場合があります。
- 解体自動車を引き取る際に、この画面の情報と実車が異なっている場合は、引渡元の事業者に確認してください。

176

第4章 補足説明

車台詳細情報（JPRS0300）

前画面に戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

1. 車台情報

◆車台基本情報

車台番号

UT05-Test-001-003

型式

UT05-T-003

車名

〇〇〇

移動報告番号

311001280003

義務者メーカー名

T自動車（株）

車台識別番号

00001

◆メーカー等提供のエアバッグ類装備情報
（「※」はオプション装着の可能性がありますので、現車をご確認ください）

運転席

1

助手席

2

サイド

3

カーテン

※

ブリテン

0

架装物区分

01: 架装物はリサイクル料金に含まれる

エアバッグ類装備

有

参照

2. 備考情報

◆前工程（前業者）からの連絡事項

※1

◆備考（当該工程用）

※2

◆次工程（次業者）への申し送り事項

※3

1

（注）備考情報保存のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんので注意してください。

前画面に戻る

備考情報保存

7 備考情報

「2.備考情報」欄は、該当車台に関する情報を前後の事業者間で共有できる便利機能です。
前工程からの連絡事項の表示と、自社内の必要事項、および次工程（次業者）への申し送り事項を入力、保存することができます。

※1

前工程（前業者）からの連絡事項
当該車台に関する前工程（前業者）からの連絡事項が表示されます。
この欄は自社で入力できません。

※2

備考（当該工程用）
自社情報を入力し、保存することができます。
引取報告時等で既に入力済みの場合は、その情報が表示されます。半角／全角200字まで

※3

次工程（次事業者）への申し送り事項
次事業者への申し送り事項を入力し、保存することができます。引渡報告時等で既に入力済みの場合は、その情報が表示されます。半角／全角200字まで

【備考情報に入力する】 <ステップ1～2>

ステップ1

該当する備考欄に必要事項を入力します。

ステップ2

入力した情報を保存する場合、1 備考情報保存 ボタンをクリックします。

!

1

備考情報保存

ボタンをクリックしないで

前画面に戻る

ボタンをクリックした場合、入力情報は保存されません。

177

第4章 補足説明

3.2 事業者／事業所詳細情報

画面に表示されている事業所、事業者の自動車リサイクルシステムに登録された詳細情報が表示されます。

- 自社の場合は自社情報を表示します。引渡先等の他事業者の場合は、他事業者の情報が表示されます。

(I) 画面

各画面の「事業者」欄に表示された「詳細」をクリックすると、「事業者／事業所詳細情報（JPRS 0700）」画面が表示されます。

1. 引渡実施事業者（自社）情報

事業所コード	111111199901	事業者／事業所名	詳細	〇〇引取（株）××営業所
--------	--------------	----------	----	--------------

2. フロン類回収業者情報（注）事業所名等を必ず確認してください。

事業所コード	222222299901	事業者／事業所名	詳細	〇〇フロン類回収（株）〇〇工場
郵便番号	123-4567	所在地		〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町99-9-999

自社情報の場合
（自社）情報の「詳細」をクリック

他事業者情報の場合
引渡先・引渡元の「詳細」をクリック

事業者／事業所詳細情報（JPRS0700）

前画面に戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

（下記の内容は、情報管理センターに登録された内容です）

1. 事業者情報

自治体登録／許可番号	12345678901		
事業者氏名・名称	〇〇〇〇（株）	郵便番号	123-4567
事業者住所・所在地	〇〇県〇〇市××町99-9-999		

2. 事業所情報

事業所コード	333333399901		
事業所名称	〇〇〇〇（株）△△△工場	郵便番号	123-4567
所在地	〇〇県〇〇市××町99-9-999	電話番号	012-3456-7890

前画面に戻る

3.3 荷姿詳細情報（フロン類：メーカー直送／フロン類回収拠点）

フロン類の荷姿（ボンベ・パレット）に関する詳細情報として、荷姿（ボンベ・パレット）として紐付けられた車台情報、フロン類車種クラス、ならびにフロン類種別について表示します。

ボンベ・パレット番号に付与された荷姿ID、ボンベに充てんされた車台数等の情報が確認できます。

(I) 画面

フロン類の荷姿の関連する画面の「ボンベ・パレット番号」列に表示された **詳細** ボタンをクリックすると、荷姿詳細情報（JPRS0400）が表示されます。

※ フロン類回収拠点の場合は、「ボンベ番号」列に表示されます。

引渡先事業者／事業所名			荷姿 I D	ボンベ・パレット番号	フロン類 種別	ボンベに 充填された 車台数				
						乗用 車等	小型 バス	大型 バス	計	
フロン引取事業者 1	フロン引取事業所 1	詳細	AZ-20121001-123456	AAA123456789	詳細	CFC	4	0	0	4



詳細 をクリック

荷姿詳細情報（フロン類・荷姿－車台）（JPRS0400）

前画面に戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

1. 自社情報

事業所コード	100007900303	事業者／事業所名	詳細 (株) ○○フロン類回収 麓発送	取扱フロン類種別	CFC/HFC
--------	--------------	----------	----------------------------	----------	---------

2. 荷姿情報

荷姿 I D	ボンベ・パレット番号	フロン類種別	ボンベに充填された車台数		
			乗用車等	小型バス	大型バス
AZ-20121001-123456	AAA123456789	CFC	1	0	0

3. ボンベに充填された車台一覧

該当車台は 2 件です

前ページ次ページ

1 ページ

表示件数 50 件

車台番号	型式	車名	フロン類車種クラス	フロン類種別
AA111-0110111	詳細 AA111	○○△△○○	乗用車等	CFC
AA111-0110112	詳細 AA111	○○△△□□	乗用車等	CFC

1

【上に戻る】

4. 備考情報

◆備考（当該工程用）

※1

◆次工程（次業者）への申し送り事項

※2

（注）備考情報保存のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんので注意してください。

前画面に戻る

備考情報保存

2

(Ⅱ) 画面内容説明

荷姿詳細情報（フロン類・荷姿－車台）（JPRS0400）

前画面に戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

1. 自社情報

事業所コード

100007900303

事業者／事業所名

詳細

(株)〇〇フロン類回収 麓発送

取扱フロン種類別

CFC/HFC

2. 荷姿情報

荷姿ID	ボンベ・パレット番号	フロン種類別	ボンベに充填された車台数		
			乗用車等	小型バス	大型バス
AZ-20121001-123456	AAA123456789	CFC	1	0	0

3. ボンベに充填された車台一覧

該当車台は2件です

前ページ

次ページ

1

ページ

表示件数

50件

車台番号		型式	車名	フロン類車種クラス	フロン種類別
AA111-0110111	詳細	AA111	〇〇△△〇〇	乗用車等	CFC
AA111-0110112	詳細	AA111	〇〇△△□□	乗用車等	CFC

1

【上に戻る】

4. 備考情報

◆備考（当該工程用）

※1

◆次工程（次業者）への申し送り事項

※2

（注）備考情報保存のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんのでご注意ください。

前画面に戻る

備考情報保存

2

1 備考情報

「4.備考情報」欄は、該当荷姿に関する情報を次工程（次業者）と共有できる便利機能です。自社内の必要事項、および次工程（次業者）への申し送り事項を入力、保存することができます。

- ※1 備考（当該工程用）
自社情報を入力し、保存することができます。引取報告時等で既に入力済みの場合は、その情報が表示されます。 半角／全角200字まで

!

2 備考情報保存

ボタンをクリックしないで

前画面に戻る

ボタンをクリックした場合、入力情報は保存されません。

- ※2 次工程（次業者）への申し送り事項
次業者への申し送り事項を入力し、保存することができます。引渡報告時等で既に入力済みの場合は、その情報が表示されます。 半角／全角200字まで

【備考情報に入力する】 <ステップ1～2>

ステップ1

該当する備考欄に必要事項を入力します。

ステップ2

入力した情報を保存する場合、

- 1 備考情報保存

ボタンをクリックします。

3.4 荷姿詳細情報（フロン類：発送拠点）

フロン類の荷姿（ボンベ・パレット）に関する詳細情報として、荷姿（ボンベ・パレット）として紐付けられた車台情報、フロン類車種クラス、ならびにフロン類種別について表示します。

ボンベ・パレット番号に付与された荷姿ID、ボンベに充てんされた車台数等の情報が確認できます。

(I) 画面

フロン類の荷姿の関連する画面の「ボンベ・パレット番号」列に表示された「詳細」ボタンをクリックすると、「荷姿詳細情報（JPRS0800）」画面が表示されます。

引渡先事業者／事業所名	荷姿 I D	ボンベ・パレット番号	フロン類 種別	ボンベに 充填された 車台数					
				乗用 車等	小型 バス	大型 バス	計		
フロン引取事業者 1 フロン引取事業所 1	詳細	AZ-20121001-123456	AAA123456789	詳細	CFC	4	0	0	4



[詳細](#) をクリック

荷姿詳細情報（フロン類・荷姿－荷姿）（JPRS0800）

前画面に戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

1. 自社情報

事業所コード

100007900303

事業者／事業所名

[詳細](#) (株)〇〇フロン類回収 競発送

取扱フロン類種別

CFC/HFC

2. 荷姿情報

荷姿 I D	ボンベ・パレット番号	フロン類種別	ボンベに充填された車台数		
			乗用車等	小型バス	大型バス
AZ-20121001-123456	AAA123456789	HFC	1	0	0

3. ボンベ一覧

該当荷姿は 2 件です

前ページ

次ページ

1

ページ

表示件数 50 件

荷姿 I D	ボンベ番号		フロン類種別	ボンベに充填された車台数
AZ-20121001-123457	BBB123456789	詳細	HFC	1
AZ-20121001-123458	BBB123456790	詳細	HFC	1

1

【上に戻る】

4. 備考情報

◆備考（当該工程用）

※1

◆次工程（次業者）への申し送り事項

※2

（注）備考情報保存のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんので注意してください。

前画面に戻る

備考情報保存

2

（Ⅱ）画面内容説明

荷姿詳細情報（フロン類・荷姿－荷姿）（JPRS0800）

前画面に戻る ログアウト 画面印刷 ヘルプ

1. 自社情報

事業所コード	100007900303	事業者／事業所名	（株）〇〇フロン類回収 競発送	取扱フロン種類別	CFC/HFC
--------	--------------	----------	-----------------	----------	---------

2. 荷姿情報

荷姿 I D	ボンベ・パレット番号	フロン種類別	ボンベに充填された車台数		
			乗用車等	小型バス	大型バス
AZ-20121001-123456	AAA123456789	HFC	1	0	0

3. ボンベ一覧

該当荷姿は 2 件です

前ページ 次ページ 1 ページ 表示件数 50 件

荷姿 I D	ボンベ番号	フロン種類別	ボンベに充填された車台数
AZ-20121001-123457	BBB123456789	HFC	1
AZ-20121001-123458	BBB123456790	HFC	1

4. 備考情報

◆備考（当該工程用）

※1

◆次工程（次業者）への申し送り事項

※2

（注）備考情報保存のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんので注意してください。

前画面に戻る 備考情報保存

1 備考情報

「4.備考情報」欄は、該当荷姿に関する情報を次工程（次業者）と共有できる便利機能です。自社内の必要事項、および次工程（次業者）への申し送り事項を入力、保存することができます。

※1 備考（当該工程用）
自社情報を入力し、保存することができます。引取報告時等で既に入力済みの場合は、その情報が表示されます。 半角／全角200字まで



2 備考情報保存 ボタンをクリックしないで前画面に戻る ボタンをクリックした場合、入力情報は保存されません。

※2 次工程（次事業者）への申し送り事項
次事業者への申し送り事項を入力し、保存することができます。引渡報告時等で既に入力済みの場合は、その情報が表示されます。 半角／全角200字まで

【備考情報に入力する】 <ステップ1～2>

ステップ1

該当する備考欄に必要事項を入力します。

ステップ2

入力した情報を保存する場合、1 備考情報保存 ボタンをクリックします。

4. 機能ボタン・その他表示説明

4.1 機能ボタン・その他表示説明











電子マニフェストシステムの画面に表示される機能ボタン、表示項目を説明します。

※ 電子マニフェストの操作に直接関係するボタンは、画面の操作説明と共に案内しています。

- 機能ボタンは、電子マニフェスト等の画面操作以外の支援を行う便利機能です。
- 操作を伴う多くの電子マニフェストシステム画面に表示されていますので、必要に応じて活用してください。

【画面が遷移する機能ボタン】

ボタンをクリックすることで表示画面が切り替る機能ボタンです。

表 示	機 能	表示内容・機能説明
	ボタン	電子マニフェストシステムへログインします。 ・電子マニフェストシステムのメニュー選択画面が表示され、電子マニフェストが操作できます。
	ボタン	電子マニフェストシステムを終了します。 ・電子マニフェストシステムを終了し自動車リサイクルシステムホームページに遷移します。
	ボタン	選択した表示画面を閉じて、表示していた前の画面に戻ります。
	ボタン	表示している画面から、メニュー選択画面に戻ります。
	ボタン	表示している確認画面を呼び出した、元の画面に戻ります。
事業者／事業所名 	ボタン	事業者／事業所名の項目内に表示された自社、引渡先等の事業者詳細情報（JPRS0700）画面が表示されます。
引渡先事業者／事業所名 	ボタン	引渡先事業者／事業所名の項目内に表示された事業者の詳細情報（JPRS0700）画面が表示されます。
車台番号 	ボタン	該当する車台の車台詳細情報（JPRS0300）が表示されます。
ボンベ・パレット番号 	ボタン	該当するボンベ・パレット番号のフロン類の荷姿詳細情報（JPRS0800）が表示されます。
ボンベ番号 	ボタン	該当するボンベの荷姿詳細情報（JPRS0400）が表示されます。

【画面が遷移しない機能ボタン等】

画面右上には、ボタンをクリックしても表示画面が切り替わらない機能ボタンと共に、画面を表示している日時が表示されます。

表 示	機 能	表示内容・機能説明
2012/10/01 18:25:31 (例)	表示	画面右上に日時を表示します。 【表示形式】年/月/日 時:分:秒
P 画面印刷	ボタン	表示している画面を印刷する時に利用します。 P 画面印刷 をクリックすると、表示画面が印刷されます。 ・画面印刷を実行した場合、画面右上に表示している日時は印刷実行時点の日時が印刷されます。 ※画面印刷の設定は、ご利用のパソコンの設定により異なります。
? ヘルプ	ボタン	表示している画面のヘルプを表示する時に利用します。 ? ヘルプ をクリックすると表示画面の説明、エラー発生時の対応に関する説明画面が表示されます。

【画面表示の支援機能ボタン類】

表示している画面を支援する機能ボタンや、プルダウンメニューについて照会します。

以下の機能ボタン類は、使用用途に合わせて表示している画面の中で表示項目の並べ替え等が行えます。

表 示	機 能	表示内容・機能説明
← 前ページ	ボタン	表示している車台一覧、荷姿一覧が複数ページに及ぶ場合、表示している当該ページの1つ前のページに遷移します。 この場合、電子マニフェストの情報は更新されずに、画面表示時点のデータが引き継いで表示されます。 【注意】 該当ページが存在しない場合、ボタンがグレー表示されてボタンが押せません。
次ページ →	ボタン	表示している車台一覧、荷姿一覧が複数ページに及ぶ場合、表示している当該ページの1つ後ろのページに遷移します。 この場合、電子マニフェストの情報は更新されずに、画面表示時点のデータが引き継いで表示されます。 【注意】 該当ページが存在しない場合、ボタンがグレー表示されてボタンが押せません。
1 ページ	プルダウン	表示している車台一覧、荷姿一覧が複数ページに及ぶ場合、表示しているページから、プルダウンで選択したページに遷移します。 この場合、電子マニフェストの情報は更新されずに、画面表示時点のデータが引き継いで表示されます。 【注意】 一覧表示情報が1ページ内に収まっている場合、プルダウンがグレー表示されて選択できません。

表 示	機 能	表示内容・機能説明
最新の一覧取得	ボタン	画面に表示している車台一覧、荷姿一覧等の電子マニフェスト情報を更新する時に利用します。 最新の一覧取得 をクリックすると、車台一覧、荷姿一覧等の電子マニフェスト情報が最新のものに更新されます。 【注意】 最新の一覧取得 をクリックした場合は、1 ページ目に戻ります。引渡報告の「対象車台選択」、「対象荷姿選択」で入力された情報は、最新の一覧取得 をクリックする前の状態で保存されています。
表示件数 50件	プルダウン	画面に表示している車台一覧、荷姿一覧等の表示件数を変更する場合、プルダウンで選択した件数に変更します。 プルダウンして表示件数を変更すると、車台一覧、荷姿一覧等の電子マニフェスト情報が最新のものに更新されます。 【初期表示】50件単位で表示されます。 【選択可能な表示件数】50件／100件／全件 【注意】 プルダウンして表示件数を変更した場合は、1 ページ目に戻ります。引渡報告の「対象車台選択」、「対象荷姿選択」で入力された情報は、表示件数の表示を変更する前の状態で保存されています。
並び替え 引取報告日〈昇順〉	プルダウン	画面に表示している車台一覧、荷姿一覧等の表示項目の並び替えをする場合、プルダウンで選択した項目に変更します。 プルダウンして表示項目の並び替えを変更すると、車台一覧、荷姿一覧等の電子マニフェスト情報が最新のものに更新されます。 【初期表示】引取報告日(昇順) 【注意】 プルダウンして表示項目の並び替えをした場合は、1 ページ目に戻ります。引渡報告の「対象車台選択」、「対象荷姿選択」で入力された情報は、表示項目の並び替えを変更する前の状態で保存されています。
【上に戻る】	ボタン	表示している画面の最上部に戻ります。

【画面に表示される車台の一覧情報に関する留意事項】

電子マニフェストシステムでは、画面に表示する取扱車台の一覧情報の背景色が通常「白」で設定されていますが、取扱いに注意が必要な車台については

該当車台の背景色が異なります。
背景色が異なる車台は、実車確認、電子マニフェスト操作時にご注意ください。

解体工程 > 使用済自動車／解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る

業務終了

P 画面印刷

? ヘルプ

1. 引取実施事業者 (自社) 情報

事業所コード

123456789012

事業者／事業所名

詳細

〇〇解体

●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧

※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください。

該当車台は10件です

前ページ

次ページ

1

ページ

最新の一覧取得

表示件数

50件

並び替え

引渡報告日 (昇順)

引渡報告日	引渡元事業者／事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加付類 装備	エアバッグ類 ※ 処理対象選択		引取報告 対象選択		
						自社 処理	次業者 処理			
2010/11/29	〇〇回収事業所 ××営業所	詳細	123456789012	詳細	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	☐	☐	☐
2010/11/29	〇〇回収事業所 ××営業所	詳細	123456789012	詳細	ABCDEFGHIJ	注意車台	有	☐	☐	☐
2010/11/29	〇〇回収事業所 ××営業所	詳細	123456789012	詳細	ABCDEFGHIJ	義務者不存在車	有	☐	☐	☐
2010/11/29	〇〇回収事業所 ××営業所	詳細	123456789012	詳細	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	☐	☐	☐
2010/11/29	〇〇回収事業所 ××営業所	詳細	123456789012	詳細	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	☐	☐	☐

【上に戻る】

(注) 保存、確定等のボタンを押さずにメニューに戻った場合は、入力内容が保存されませんので注意してください。

メニューに戻る

選択状態保存

センターへ報告

① 背景色が灰色の車台

移動報告の情報が修正された車台、または移動報告の一時停止が解除された車台です。

【留意点】

車台に関する情報が修正されている場合があります。

② 背景色が黄色の車台

リサイクル料金の預託申請時に車台番号のみで特定された車台、または指定再資源化機関が取扱う車台（並行輸入車等の義務者不存在車）です。

【留意点】

フロン類、エアバッグ類の実車装備が「車台詳細情報 (JPRS0300)」画面に表示された車台装備情報と異なる場合があります。

③ 背景色が赤色の車台

事業者からの申請による移動報告の情報修正等を行うため、情報管理センターで電子マニフェストを一時停止している車台です。

【留意点】

背景色が赤色で表示されている間は、該当車台の移動報告は行えません。

186

第4章 補足説明

4.2 ヘルプ画面について <ステップ1～3>

電子マニフェストシステムは、表示されている画面の操作説明や、エラーになる場合等についての説明を、ヘルプ画面で表示します。

ヘルプ画面では、表示されている画面の操作概略、エラーになる場合のエラーメッセージ、原因、対策が表示されますので必要に応じて活用してください。

ステップ1

ヘルプ画面を呼び出す：表示されている画面右上の

① ? ヘルプ ボタンをクリックします。

引取工程 > 解体業者への使用済自動車の引渡報告 > 引渡先事業者の入力 (JPRS1231)

メニューに戻る

ログアウト

画面印刷

① ? ヘルプ

1. 引渡実施事業者（自社）情報

事業所コード	111111199901	事業者／事業所名	詳細	〇〇引取（株）××営業所
--------	--------------	----------	----	--------------

2. 解体業者の指定 ※事業所コードは、必ず入力してください。

事業所コード	――過去の入力履歴から選択――	選択やり直し	履歴のクリア
事業所コード*		事業者情報表示	
事業者／事業所名			
郵便番号	所在地	電話番号	

メニューに戻る

対象車台選択へ

ステップ2

ヘルプ画面が表示される：ヘルプ画面は、表示されている画面の上に表示されます。

The screenshot displays a web application interface. On the left, a sidebar contains two main sections: '1. 引渡実施事業者（自社）情報' (Transfer Implementing Business (Self) Information) and '2. 解体業者の指定' (Designation of Demolition Business). The first section includes a '事業所コード' (Business Code) field with the value '111111199901'. The second section includes a '事業所コード' field with a dropdown menu showing '過去の入力履歴' (Past Input History). Below these are fields for '事業所コード' (marked with a red asterisk), '事業者／事業所名' (Business/Business Name), and '郵便番号' (Postal Code). A 'メニューに戻る' (Return to Menu) button is at the bottom of the sidebar.

The main content area is titled '引取工程 > 解体業者への使用済自動車の引渡報告 > 引渡先事業者の入力（JPRS1231）' (Transfer Process > Used Vehicle Transfer Report to Demolition Business > Input of Transfer Business (JPRS1231)). It features a 'メニューに戻る' button, a 'ログアウト' button, a '画面印刷' (Print Screen) button, and a 'ヘルプ' (Help) button. The 'ヘルプ' button is highlighted in orange.

The help screen itself is titled '引取工程 > 解体業者への使用済自動車の引渡報告 > 引渡先事業者の入力（JPRS1231）画面ヘルプ' (Transfer Process > Used Vehicle Transfer Report to Demolition Business > Input of Transfer Business (JPRS1231) Screen Help). It includes a '画面印刷' button and a '閉じる' (Close) button. The content is organized into sections: '画面説明' (Screen Description), '操作説明' (Operation Description), 'エラーになる場合' (Cases where an error occurs), and 'その他の操作' (Other operations). The '画面説明' section contains a text box stating: 「引渡先事業者の入力（JPRS1231）」画面では、引取業者が引取報告を行った車台のうち、「フロン類装備」が「無」の車台を引き渡す、解体業者を指定します。 (In the 'Input of Transfer Business (JPRS1231)' screen, the transfer business is designated for the vehicle platform among the platforms where the transfer business has made a transfer report, where 'Frontal equipment' is 'None'). Below this is a link '▲ページの先頭へ' (Back to top of page). The '操作説明' section contains a list item: '1. 引渡実施事業者（自社）情報を確認してください。' (1. Please confirm the transfer implementing business (self) information.). At the bottom, there is a table with two columns: '詳細' (Details) and '説明' (Description). The '詳細' column contains the text '「詳細」ボタン' ('Details' button). The '説明' column contains the text 'このボタンをクリックすると、「事業者／事業所詳細情報（JPRS0700）」画面が表示され、引渡実施事' (When you click this button, the 'Business/Business Detailed Information (JPRS0700)' screen is displayed, and the transfer implementing business).

ステップ3

ヘルプ画面を終了する：ヘルプ画面上の ② 閉じる
ボタンをクリックすると終了
します。

引取工程 > 解体業者への使用済自動車の引渡報告 >
引渡先事業者の入力 (JPRS1231)

メニューに戻る ログアウト P 画面印刷 ? ヘルプ

1. 引渡実施事業者 (自社) 情報

事業所コード 111111199901

2. 解体業者の指定 ※事業所コード

事業所コード -- 過去の入力履歴

事業所コード※

事業者/事業所名

郵便番号

メニューに戻る

引取工程 > 解体業者への使用済自動車の引渡報告 >
引渡先事業者の入力 (JPRS1231) 画面ヘルプ

P 画面印刷 閉じる

画面説明 | 操作説明 | エラーになる場合 | その他の操作

画面説明

「引渡先事業者の入力 (JPRS1231)」画面では、引取業者が引取報告を行った車台のうち、「フロン類装備」が「無」の車台を引き渡す、解体業者を指定します。

▲ページの先頭へ

操作説明

1. 引渡実施事業者 (自社) 情報を確認してください。

「詳細」ボタン このボタンをクリックすると、「事業者/事業所詳細情報 (JPRS0700)」画面が表示され、引渡実施事



ヘルプ画面は、呼出元の画面内容により画面上に
すべて表示されない場合があります。
ヘルプ画面右側にスクロールバーが表示された
場合は、画面をスクロールして内容を確認して
ください。

4.3 ダウンロード

「検索条件入力（JMES3110）」画面では、使用済自動車の引取報告の実績および引渡報告実績のダウンロード（ファイルをインターネット経由で保存すること）が可能ですので、必要に応じて活用してください。なお、ダウンロードを行う際は、右記の点に留意のうえ実行してください。


- ダウンロードするファイル形式はCSVファイルです。
- CSVファイルを編集する際は、マイクロソフト社エクセル等の表計算ソフトでファイル変換することをお勧めします。

（I）ダウンロードの実行 <ステップ1～3>

ダウンロードを行う場合は、電子マニフェスト画面上にダウンロードの実行画面が表示されます。画面の指示に従って操作すると、パソコンにファイルが保存されます。

ステップ1


検索条件の入力（JMES3110）でダウンロードをクリックすると、ファイルのダウンロード画面が電子マニフェスト画面の上に表示されますので、**① 保存** ボタンをクリックしてください。



ダウンロード画面はマイクロソフト社ウインドウズ、インターネットエクスプローラのバージョンや、ご利用のパソコン設定によってデザイン、表示内容が異なります。


ステップ2

① 保存 をクリックすると、名前を付けて保存画面が表示されます。**②** 保存する場所でファイルを保存する場所を選択し、**③ 保存** をクリックします。



ステップ3

③ 保存 ボタンをクリックすると、ファイル保存終了のダイアログ画面が表示されます。ダウンロードしたファイルは、**そのまま開かずに** **④ いいえ** を選択してください。



5. ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

5.1 確認メッセージ

確認メッセージは、電子マニフェストの誤操作、誤報告を防止するために表示されます。

電子マニフェストシステムの終了時、情報管理センターへの報告前に、画面中央に表示されますので、確認メッセージが表示された時は、入力内容を確認のうへ、**OK** または **キャンセル** を選択してください。

画面	ボタン名等	確認メッセージ	確認内容
共通	ログアウト	自動車リサイクルシステムを終了します。 よろしいですか？	業務を終了し、システムからログアウトするか否かを確認する。
JPRS 2100	センターへ報告	〇〇件の引取報告を行います。 よろしいですか？ ※〇〇は選択された車台数。	当該引取実施事業者が報告しようとしている車台の数と実際に報告される車台の数 が合っているかどうかを確認してください。
JPRS 2233	確定取消	選択した車台の確定を取消します。 よろしいですか？	選択した車台の確定を取消してもよいか どうかを確認してください。
	センターへ報告	引渡先を確定した車台の引渡報告を 行います。よろしいですか？	全車台の引渡報告を実施してもよいか どうかを確認してください。
JPRS 2252	引渡報告へ 保存して メニューへ戻る	選択した車台数が多すぎるようです。 処理を継続しますか？	「引渡報告へ」「保存してメニューへ 戻る」ボタンを押下した際に、1つの荷姿 （ボンベ単位）への紐付車台数が、 120～999台であった場合に、警告と して表示されます。
JPRS 2453	確定取消	選択した荷姿の確定を取消します。 よろしいですか？	選択した荷姿の確定を取消してもよいかど うかを確認してください。
	センターへ報告	大型ボンベ・パレットに選択された車台数が 少なすぎるようです。処理を継続しますか？ （なお、1リットルボンベの回収連絡の場合 に表示されます。適正台数のため処理を継続 してください）	1つの荷姿（ボンベ単位）への紐付車台数 が、1～4台であった場合に表示されます。
		選択した車台数が多すぎるようです。処理を 継続しますか？	1つの荷姿（ボンベ単位）への紐付車台数 が、120～999台であった場合に表示 されます。
		〇〇件の引渡報告を行います。 よろしいですか？ ※〇〇は選択された荷姿数。	当該引渡実施事業者が報告しようとして いる荷姿の数と実際に報告される荷姿の数 が合っているかどうかを確認してください。

画面	ボタン名等	確認メッセージ	確認内容
JPCS2500	確定	〇〇件のフロン類再利用車台連絡を行います。 よろしいですか？ ※〇〇は選択された車台数。	当該連絡事業者が連絡しようとしている再利用車台の数と実際に連絡される車台の数 が合っているかどうかを確認してください。
JPCS2501	確定取消	選択した車台の確定を取消します。 よろしいですか？	選択した車台の確定を取消してもよいか どうかを確認してください。
JPRS2422	回収連絡先確認	選択した車台数が多すぎるようです。 処理を継続しますか？	「回収連絡先確定」ボタンを押下した際に、 1つの荷姿（ボンベ単位）への紐付車台数 が、120～999台であった場合に警告 として表示されます。
JPRS2423	確定取消	選択した荷姿の確定を取消します。 よろしいですか？	選択した荷姿の確定を取消してもよいか どうかを確認してください。
	発送拠点へ連絡	大型ボンベ・パレットに選択された車台数が 少なすぎるようです。処理を継続しますか？ （なお、1リットルボンベの回収連絡の場合 に表示されます。適正台数のため処理を継続 してください）	1つの荷姿（ボンベ単位）への紐付車台数 が、1～4台であった場合に表示されます。
		選択した車台数が多すぎるようです。 処理を継続しますか？	1つの荷姿（ボンベ単位）への紐付車台数 が、120～999台であった場合に表示 されます。
		〇〇件の引渡報告を行います。 よろしいですか？ ※〇〇は選択された荷姿数。	当該回収連絡実施事業者が報告しよう としている荷姿の数と実際に報告される荷姿 の数が合っているかどうかを確認してくだ さい。
JPCS2601	センターへ報告	入力された内容でフロン類年次報告を行 います。よろしいですか？	入力内容に間違いがないかどうかを確認 してください。
JPCS2100	取消	車台番号：XXXXXXXXXXについて引取報告 の取消を行います。よろしいですか？	取消しを行う車台の車台番号を確認してく ださい。
JPCS2420	取消	荷姿ID：XXXXXXXXXXについて回収連絡の 取消を行います。よろしいですか？	フロン類の回収連絡の取消をするか否かを 確認してください。
JPCS2230	申請	車台番号：XXXXXXXXXXについて引渡報告 の取消申請を行います。よろしいですか？	使用済自動車の引渡報告取消申請をするか 否かを確認してください。
JPCS2250	申請	荷姿ID：XXXXXXXXXXについて引渡報告の 取消申請を行います。よろしいですか？	フロン類の引渡報告取消申請をするか否か を確認してください。

画面	ボタン名等	確認メッセージ	確認内容
JMES 2450	申請	荷姿ID：XXXXXXXXXXXXについて引渡報告の 取消申請を行います。よろしいですか？	フロン類の引渡報告取消申請をするか否か を確認してください。
JPCS 2130	書類郵送依頼 (有料)	集金機能付宅配となります。処理を継続しま すか？	書 類 郵 送 依 頼 す る か 否 か を 確 認 し て ください。
JPCS 2602	取消	選択した〇〇〇〇年度のフロン類年次報告の 取消を行います。よろしいですか？	フロン類年次報告の取消をするか否かを 確認してください。
JPRS 2253 2453	集荷依頼	集荷依頼を行います。 よろしいですか？	選択した一つの荷姿の集荷依頼を実施して もよいかどうかを確認してください。
JPRS 2253 2453	集荷取消	集荷依頼を取消します。 よろしいですか？	選択した一つの荷姿の集荷依頼を取消して もよいかどうかを確認してください。

5.2 エラーメッセージ

電子マニフェストシステムでは、誤った操作を行った時にエラーメッセージが画面中央に表示されます。

エラーメッセージが表示された時は、表示された内容を確認し **OK** ボタンをクリックした後に、該当する箇所 に正しく入力してください。



本書記載のエラーメッセージは代表的なものです。最新のエラーメッセージは各画面のヘルプ画面にてご確認ください。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2231	事業所コード	事業所コードを入力してください。	対象車台選択へ をクリックした際に、未入力の場合に表示されます。
			事業者情報表示 をクリックした際に、未入力の場合に表示されます。
		入力された事業者（解体業者）が見つかりませんでした。	対象車台選択へ をクリックした際に、入力された事業所コードが未登録であった場合に表示されます。
			事業者情報表示 をクリックした際に、入力された事業所コードが未登録であった場合に表示されます。
			対象車台選択へ をクリックした際に、入力された事業所コードが解体業者以外であった場合に表示されます。
			事業者情報表示 をクリックした際に、入力された事業所コードが解体業者以外であった場合に表示されます。
		事業所コードは半角数字12文字で入力してください。	事業者情報表示 をクリックした際に、半角数字以外が入力されていた場合に表示されます。
			対象車台選択へ をクリックした際に、半角数字以外が入力されていた場合に表示されます。
			事業者情報表示 をクリックした際に、入力文字数が12文字以外の場合に表示されます。
			対象車台選択へ をクリックした際に、入力文字数が12文字以外の場合に表示されます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2232	運搬事業者名、および 廃棄物処理法上の 収集運搬許可番号 （ラジオボタン）	自社運搬、または運搬委託の いずれかを選択してください。	引渡先確定 をクリックした際に、未選択であつた 場合に表示されます。
	運搬委託：事業者名等	事業者名等を入力してください。	運搬委託が選択されている状態で、 引渡先確定 をクリックした際、未入力であった場合に表示 されます。
	引渡報告対象選択 （チェックボタン）	引渡報告対象を選択してください。	引渡先確定 をクリックした際に、一件も選択 されていない場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。 最新の一覧を取得した後、再度 処理を実行してください。	引渡先確定 をクリックした際に、引渡先確定 対象車台のうち、データベースが更新されて いる車台が1台以上あった場合に表示されます （他のPCで更新されていた場合に表示され ます）。
JPRS 2233	確定取消	確定を取消する車台を選択して ください。	確定取消 をクリックした際に、一件も選択 されていない場合に表示されます。
		確定取消欄が選択されている車台 があります。 確定取消を行うか、または選択を 解除してから再度実行して ください。	センターへ報告 をクリックした際に、一件以上 選択されていた場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。 最新の一覧を取得した後、再度 処理を実行してください。	確定取消 をクリックした際に、確定取消対象 車台のうち、データベースが更新されている車 台が1台以上あった場合に表示されます（他の PCで更新されていた場合に表示されます）。
	車台一覧のすべての車台		確定取消 をクリックした際に、移動報告が 一時停止中の車台が選択されていた場合に表示 されます。 センターへ報告 をクリックした際に、移動報告 対象車台のうち、データベースが更新されて いる車台が1台以上あった場合に表示されます （他のPCで更新されていた場合に表示され ます）。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2251	事業所コード	事業所コードを入力してください。	〔対象車台選択へ〕をクリックした際に、未入力の場合に表示されます。
			〔事業者情報表示〕をクリックした際に、未入力の場合に表示されます。
		入力された事業者（フロン類指定引取場所）が見つかりませんでした。	〔対象車台選択へ〕をクリックした際に、入力された事業所コードが未登録であった場合に表示されます。
			〔事業者情報表示〕をクリックした際に、入力された事業所コードが未登録であった場合に表示されます。
			〔対象車台選択へ〕をクリックした際に、入力された事業所コードがフロン類指定引取場所以外であった場合に表示されます。
			〔事業者情報表示〕をクリックした際に、入力された事業所コードがフロン類指定引取場所以外であった場合に表示されます。
		事業所コードは半角数字12文字で入力してください。	〔事業者情報表示〕をクリックした際に、半角数字以外が入力されていた場合に表示されます。
			〔対象車台選択へ〕をクリックした際に、半角数字以外が入力されていた場合に表示されます。
	ボンベ・パレット番号	ボンベ・パレット番号を入力してください。	〔対象車台選択へ〕をクリックした際に、未入力の場合に表示されます。
		ボンベ・パレット番号は半角英数字12文字以内で入力してください。	〔対象車台選択へ〕をクリックした際に、半角数字以外が入力されていた場合に表示されます。
	フロン類種別	フロン類種別を選択してください。	〔対象車台選択へ〕をクリックした際に、未選択の場合に表示されます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2252	引渡報告対象選択 (チェックボタン)	引渡報告対象を選択してください。	引渡報告へ をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
		選択した車台数が多すぎます。 台数を確認のうえ、修正してください。	引渡報告へ をクリックした際に、1つの荷姿（ボンベ単位）への紐付車台数が、1000台以上であった場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。 最新の一覧を取得した後、再度 処理を実行してください。	引渡報告へ をクリックした際に、引渡先確定 対象車台のうち、データベースが更新されて いる車台が1台以上あった場合に表示されます （他のPCで更新されていた場合に表示され ます）。
	備考（当該工程用）	備考（当該工程用）は200文字 以内で入力してください。	引渡報告へ をクリックした際に、入力文字数が 制限文字数を超過していた場合に表示されます。
	次工程（次業者）へ の申し送り事項	次工程（次業者）への申し送り 事項は200文字以内で入力して ください。	引渡報告へ をクリックした際に、入力文字数が 制限文字数を超過していた場合に表示されます。
	引渡報告対象選択 (チェックボタン)	引渡報告対象を選択してください。	保存してメニューへ戻る をクリックした際に、 一件も選択されていない場合に表示されます。
		選択した車台数が多すぎます。 台数を確認のうえ、修正してくだ さい。	保存してメニューへ戻る をクリックした際に、 1つの荷姿（ボンベ単位）への紐付車台数が、 1000台以上であった場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。 最新の一覧を取得した後、再度 処理を実行してください。	保存してメニューへ戻る をクリックした際に、 引渡先確定対象車台のうち、データベースが 更新されている車台が1台以上あった場合に 表示されます（他のPCで更新されていた場合に 表示されます）。
	備考（当該工程用）	備考（当該工程用）は200文字 以内で入力してください。	保存してメニューへ戻る をクリックした際に、入 力文字数が制限文字数を超過していた場合に表 示されます。
	次工程（次業者）へ の申し送り事項	次工程（次業者）への申し送り 事項は200文字以内で入力して ください。	保存してメニューへ戻る をクリックした際に、入 力文字数が制限文字数を超過していた場合に表 示されます。
	ボンベ・パレット番号	入力されたボンベ・パレット番号 は、現在処理中のため登録できま せん。都度入力の場合はメニューに 戻り、1.5「都度入力」を選択し てください。	保存してメニューへ戻る をクリックした際に、 発送事業所で引取報告未実施のボンベ・パレ ット番号と同じ番号を入力した場合に表示され ます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2253	確定取消 (チェックボックス)	確定を取消する荷姿を選択してください。	〔確定取消〕をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
		確定取消欄が選択されている荷姿があります。 確定取消を行うか、または選択を解除してから再度実行してください。	〔センターへ報告〕をクリックした際に、一件以上選択されていた場合に表示されます。
		移動報告が一時停止状態の車台を含んでいます。 選択した荷姿について、再度確認を行ってください。	〔確定取消〕をクリックした際に、移動報告が一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた場合に表示されます。
	引渡報告対象選択 (チェックボックス)	引渡報告対象を選択してください。	〔センターへ報告〕をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
		引渡報告対象選択欄が選択されている荷姿があります。選択を解除してから再度実行してください。	〔確定取消〕をクリックした際に、一件以上選択されていた場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。 最新の一覧を取得した後、再度処理を実行してください。	〔センターへ報告〕をクリックした際に、引渡先確定対象荷姿のうち、データベースが更新されている荷姿が1件以上あった場合に表示されます（他のPCで更新されていた場合に表示されます）。
		移動報告が一時停止状態の車台を含んでいます。 選択した荷姿について、再度確認を行ってください。	〔センターへ報告〕をクリックした際に、移動報告が一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた場合に表示されます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2451	事業所コード	事業所コードを入力してください。	〔対象荷姿選択へ〕をクリックした際に、未入力の場合に表示されます。
			〔事業者情報表示〕をクリックした際に、未入力の場合に表示されます。
		入力された事業者（フロン類指定引取場所）が見つかりませんでした。	〔対象荷姿選択へ〕をクリックした際に、入力された事業所コードが未登録であった場合に表示されます。
			〔事業者情報表示〕をクリックした際に、入力された事業所コードが未登録であった場合に表示されます。
			〔対象荷姿選択へ〕をクリックした際に、入力された事業所コードがフロン類指定引取場所以外であった場合に表示されます。
			〔事業者情報表示〕をクリックした際に、入力された事業所コードがフロン類指定引取場所以外であった場合に表示されます。
		事業所コードは半角数字12文字で入力してください。	〔事業者情報表示〕をクリックした際に、半角数字以外が入力されていた場合に表示されます。
			〔対象荷姿選択へ〕をクリックした際に、半角数字以外が入力されていた場合に表示されます。
	ボンベ・パレット番号	ボンベ・パレット番号を入力してください。	〔対象荷姿選択へ〕をクリックした際に、未入力の場合に表示されます。
			〔対象荷姿選択へ〕をクリックした際に、半角英数字12文字以内で入力してください。
	フロン類種別	フロン類種別を選択してください。	〔対象荷姿選択へ〕をクリックした際に、半角英数字以外が入力されていた場合に表示されます。
			〔対象荷姿選択へ〕をクリックした際に、未選択の場合に表示されます。
	(当該画面表示時)	契約がありませんので、本操作は出来ません。	当該事業者が、発送を行う業者以外の場合に表示されます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2452	引渡報告対象選択 (チェックボックス)	引渡報告対象を選択してください。	引渡先確定 をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
		選択した車台数が多すぎます。 台数を確認のうえ、修正してください。	引渡先確定 をクリックした際に、1つの荷姿（ボンベ単位）への紐付車台数が、1000台以上であった場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。 最新の一覧を取得した後、再度 処理を実行してください。	引渡先確定 をクリックした際に、引渡先確定 対象荷姿のうち、データベースが更新されて いる荷姿が1件以上あった場合に表示されます （他のPCで更新されていた場合に表示され ます）。
	備考（当該工程用）	備考（当該工程用）は200文字 以内で入力してください。	引渡先確定 をクリックした際に、入力文字数が 制限文字数を超過していた場合に表示されます。
	次工程（次業者）へ の申し送り事項	次工程（次業者）への申し送り 事項は200文字以内で入力して ください。	引渡先確定 をクリックした際に、入力文字数が 制限文字数を超過していた場合に表示されます。
JPRS 2453	確定取消 (チェックボックス)	確定を取消する荷姿を選択して ください。	確定取消 をクリックした際に、一件も選択され ていない場合に表示されます。
		確定取消欄が選択されている荷姿 があります。 確定取消を行うか、または選択を 解除してから再度実行してくだ さい。	センターへ報告 をクリックした際に、一件以上 選択されていた場合に表示されます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2253 2453	集荷依頼	集荷依頼を実施する荷姿を選択してください。	〔集荷依頼〕をクリックした際に、1件も選択されていない場合に表示されます。
		集荷依頼を実施する荷姿を一つだけ選択してください。	〔集荷依頼〕をクリックした際に、2件以上選択されていた場合に表示されます。
		移動報告が一時停止状態の車台を含んでいます。選択した荷姿について、再度確認を行ってください。	〔集荷依頼〕をクリックした際に、移動報告が一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた場合に表示されます。
		ボンベ・パレットサイズ（ラジオボタン）を選択してください。	〔集荷依頼〕をクリックした際に、「ボンベ・パレットサイズ」が未選択であった場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。最新の一覧を取得した後、再度処理を実行してください。	〔集荷依頼〕をクリックした際に、対象荷姿のデータベースが更新されていた場合に表示されます。（他のパソコンで更新されていた場合に表示されます）。
JPRS 2700	集荷取消	表示情報が既に変更されています。一旦、前画面に戻った後、再度処理を実行してください。	〔取消〕をクリックした際に、対象荷姿のデータベースが更新されていた場合に表示されます。（他のパソコンで更新されていた場合に表示されます）。
JPRS 2453	確定取消 （チェックボックス）	移動報告が一時停止状態の車台を含んでいます。 選択した荷姿について、再度確認を行ってください。	〔確定取消〕をクリックした際に、移動報告が一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた場合に表示されます。
			〔確定取消〕をクリックした際に、移動報告が一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた場合に表示されます。
	引渡報告対象選択 （チェックボックス）	引渡報告対象を選択してください。	〔センターへ報告〕をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
		引渡報告対象選択欄が選択されている荷姿があります。選択を解除してから再度実行してください。	〔確定取消〕をクリックした際に、一件以上選択されていた場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。最新の一覧を取得した後、再度処理を実行してください。	〔センターへ報告〕をクリックした際に、引渡報告対象荷姿のうち、データベースが更新されている荷姿が1件以上あった場合に表示されます（他のPCで更新されていた場合に表示されます）。
		移動報告が一時停止状態の車台を含んでいます。 選択した荷姿について、再度確認を行ってください。	〔センターへ報告〕をクリックした際に、移動報告が一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた場合に表示されます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2500	再利用対象選択 (チェックボックス)	フロン類再利用車台連絡の対象を選択してください。	確定 をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
JPRS 2501	確定取消 (チェックボックス)	確定を取消する車台を選択してください。	確定取消 をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
		確定取消欄が選択されている車台があります。確定取消を行うか、または選択を解除してから再度実行してください。	フロン類年次報告へ をクリックした際に、一件以上選択されていた場合に表示されます。
			追加選択 をクリックした際に、一件以上選択されていた場合に表示されます。
JPRS 2421	事業所名	事業所名を選択してください。	対象車台選択へ をクリックした際に、未選択の場合に表示されます。
	ボンベ番号	ボンベ番号を入力してください。	対象車台選択へ をクリックした際に、未入力の場合に表示されます。
		ボンベ番号は半角英数字12文字以内で入力してください。	対象車台選択へ をクリックした際に、半角英数字以外が入力されていた場合に表示されます。
	フロン類種別	フロン類種別を選択してください。	対象車台選択へ をクリックした際に、未選択の場合に表示されます。
	(当該画面表示時)	契約がありませんので、本操作は出来ません。	当該事業者が、メーカー直送を行う業者以外の場合に表示されます。
	回収連絡対象選択 (チェックボックス)	回収連絡対象を選択してください。	回収連絡先確定 をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
JPRS 2422	回収連絡対象選択 (チェックボックス)	選択した車台数が多すぎます。台数を確認のうえ、修正してください。	回収連絡先確定 をクリックした際に、1つの荷姿（ボンベ単位）への紐付車台数が、1000台以上であった場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。最新の一覧を取得した後、再度処理を実行してください。	回収連絡先確定 をクリックした際に、回収連絡対象車台のうち、データベースが更新されている車台が1台以上あった場合に表示されます（他のPCで更新されていた場合に表示されます）。
	備考（当該工程用）	備考（当該工程用）は200文字以内で入力してください。	回収連絡先確定 をクリックした際に、入力文字数が制限文字数を超過していた場合に表示されます。
	次工程（次業者）への 申し送り事項	次工程（次業者）への申し送り事項は200文字以内で入力してください。	回収連絡先確定 をクリックした際に、入力文字数が制限文字数を超過していた場合に表示されます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2423	確定取消 (チェックボックス)	確定を取消する荷姿を選択してください。	〔確定取消〕をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
		確定取消欄が選択されている荷姿があります。 確定取消を行うか、または選択を解除してから再度実行してください。	〔発送拠点へ連絡〕をクリックした際に、一件以上選択されていた場合に表示されます。
		移動報告が一時停止状態の車台を含んでいます。 選択した荷姿について、再度確認を行ってください。	〔確定取消〕をクリックした際に、移動報告が一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた場合に表示されます。
	回収連絡対象選択 (チェックボックス)	回収連絡対象を選択してください。	〔発送拠点へ連絡〕をクリックした際に、一件も選択されていない場合に表示されます。
		回収連絡対象選択欄が選択されている荷姿があります。選択を解除してから再度実行してください。	〔確定取消〕をクリックした際に、一件以上選択されていた場合に表示されます。
		一覧情報が既に変更されています。 最新の一覧を取得した後、再度処理を実行してください。	〔発送拠点へ連絡〕をクリックした際に、回収連絡対象荷姿のうち、データベースが更新されている荷姿が1件以上あった場合に表示されます（他のPCで更新されていた場合に表示されます）。
		移動報告が一時停止状態の車台を含んでいます。選択した荷姿について、再度確認を行ってください。	〔発送拠点へ連絡〕をクリックした際に、移動報告が一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた場合に表示されます。
JPRS 2601	自動車製造業者等 への引渡量 CFC／HFC	フロン類の量は半角数字（整数部5桁、小数部1桁）で入力してください。	〔計算〕または、〔センターへ報告〕をクリックした際に、数字以外の入力があった場合に表示されます。
		フロン類種別小計を入力してください。	〔計算〕または、〔センターへ報告〕をクリックした際に、未入力だった場合に表示されます。
	フロン類再利用量 CFC／HFC	フロン類の量は半角数字（整数部5桁、小数部1桁）で入力してください。	〔計算〕または、〔センターへ報告〕をクリックした際に、数字以外の入力があった場合に表示されます。
		対象車台数が1台以上存在しています。 入力値を確認してください。	対象車台が1台以上存在しているが、0を入力して〔計算〕または、〔センターへ報告〕をクリックした場合に表示されます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JPRS 2601	フロン類再利用率 CFC／HFC	対象車台数が0台です。入力値を確認してください。	対象車台が0台の時に、0以外を入力して、 計算 または、 センターへ報告 をクリックした場合には表示されます。
		フロン類種別小計を入力してください。	計算 または、 センターへ報告 をクリックした際に、未入力だった場合には表示されます。
	フロン類保管量 CFC／HFC	フロン類の量は半角数字（整数部5桁、小数部1桁）で入力してください。	計算 または、 センターへ報告 をクリックした際に、数字以外の入力があった場合には表示されます。
		対象車台数が1台以上存在しています。 入力値を確認してください。	対象車台が1台以上存在しているが、0を入力して、 計算 または、 センターへ報告 をクリックした場合には表示されます。
		対象車台数が0台です。入力値を確認してください。	対象車台が0台の時に、0以外を入力して、 計算 または、 センターへ報告 をクリックした場合には表示されます。
		フロン類種別小計を入力してください。	計算 または、 センターへ報告 をクリックした際に、未入力だった場合には表示されます。
JPCS 2230	その他理由	その他理由を入力してください。	取消理由 がその他で、 申請 をクリックした際に、未記入であった場合には表示されます。
	取消理由	取消理由を選択してください。	申請 をクリックした際に、未選択であった場合には表示されます。
JPCS 2250	その他理由	その他理由を入力してください。	取消理由 がその他で、 申請 をクリックした際に、未記入であった場合には表示されます。
	取消理由	取消理由を選択してください。	申請 をクリックした際に、未選択であった場合には表示されます。
JPCS 2450	その他理由	その他理由を入力してください。	取消理由 がその他で、 申請 をクリックした際に、未記入であった場合には表示されます。
	取消理由	取消理由を選択してください。	申請 をクリックした際に、未選択であった場合には表示されます。

画面	関連する項目名	エラーメッセージ	エラーの発生要件
JMES 2110	検索条件選択 (ラジオボタン)	いずれかの検索条件を選択してください。	対象車台検索 をクリックした際に、選択が行われていない場合に表示されます。
	車台番号	車台番号は半角英数字42文字以内で入力してください。	対象車台検索 をクリックした際に、半角英数字以外の文字が入力された場合に表示されます。
		車台番号を入力してください。	対象車台検索 をクリックした際に、検索条件入力 の車台番号検索がチェックされており、車台 番号が未入力であった場合に表示されます。
	職権打刻番号	職権打刻番号の数字部は全角数字7文字以内で入力してください。	職権打刻番号での検索の場合に表示されます。 対象車台検索 をクリックした際に、全角文字以外 が入力されていた場合に表示されます。
		職権打刻番号を入力してください。	職権打刻番号での検索の場合に表示されます。 対象車台検索 をクリックした際に、未入力であ った場合に表示されます。
	移動報告番号	移動報告番号は半角数字12文字で入力してください。	対象車台検索 をクリックした際に、半角数字以外 が入力されていた場合に表示されます。
		移動報告番号を入力してください。	対象車台検索 をクリックした際に、検索条件入 力の車台番号検索がチェックされており、移動 報告番号が未入力であった場合に表示されます。
JMES 2210	検索条件選択 (ラジオボタン)	いずれかの検索条件を選択してください。	対象荷姿検索 をクリックした際に、選択が行わ れていない場合に表示されます。
	荷姿ID	荷姿IDは半角英数字18文字で入力してください。	対象荷姿検索 をクリックした際に、半角英数字 以外が入力されていた場合に表示されます。
		荷姿IDを入力してください。	対象荷姿検索 をクリックした際に、検索条件入 力の荷姿ID検索がチェックされており、荷姿ID が未入力であった場合に表示されます。
JMES 2310	検索条件選択 (ラジオボタン)	いずれかの検索条件を選択してください。	対象荷姿検索 をクリックした際に、選択が行わ れていない場合に表示されます。
	荷姿ID	荷姿IDは半角英数字18文字で入力してください。	対象荷姿検索 をクリックした際に、半角英数字 以外が入力されていた場合に表示されます。
		荷姿IDを入力してください。	対象荷姿検索 をクリックした際に、検索条件入 力の荷姿ID検索がチェックされており、荷姿ID が未入力であった場合に表示されます。


ダイアログ(確認メッセージ・エラーメッセージについて)

本書では、資金管理システム、電子マニフェストシステムの誤操作、誤報告を防止するために表示される「ダイアログ」はイメージ画を使用しており、実際の表示とは異なります。

操作する際は、実際にパソコン画面上に表示される「ダイアログ」をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

（本書に表示しているイメージ）


例)



※表示する内容はイメージです。

（実際の表示）

例)



表示する内容の文頭にダイアログコードが入ります。操作する画面により内容が異なります。表示されたダイアログをご確認ください。

6. 電子マニフェストシステムのトラブル時の対応

電子マニフェストシステムに関連した不具合が発生した場合の症状と、その対応について説明します。

トラブルの内容	確認または対応していただきたいこと
電子マニフェストシステムにつながらない (ログインできない)	●入力した事業所コードやパスワードが間違っていないか？ ⇒システム登録完了通知書等で、事業所コード、パスワードを確認してください。 ●以前パスワードを変更しませんでしたか？ ⇒変更したパスワードを入力してください。 ※ 変更したパスワードがわからなくなった場合は、自動車リサイクルコンタクトセンターにご相談ください。 ●パソコンのスペックおよび周辺環境が、推奨したものと異なっていませんか？ ⇒OS、通信ソフトウェアが、自動車リサイクルシステムで推奨する動作環境以外の場合は保証しておりませんので、自動車リサイクルシステムに接続できない場合があります。 ●パソコンおよび周辺機器の不具合ではありませんか？ ⇒ご利用のパソコンのスペックおよび、パソコンの環境設定をご確認ください。 ⇒自動車リサイクルシステム以外のホームページをしてみるなど、インターネットの接続状況等を確認してください。 ●契約しているプロバイダにおいて障害が発生していませんか？ ⇒自動車リサイクルシステム以外のホームページを見る、またはプロバイダに直接問い合わせ等の確認をしてください。 ●事業所の情報がシステムから削除されている可能性はありませんか？ ⇒自動車リサイクルコンタクトセンターに対し事業所の登録削除を依頼した場合、あるいは自治体から自動車リサイクル法の関連事業者としての登録・許可が取り消された場合、一定期間を経過した後にログインができなくなります。

トラブルの内容	確認または対応していただきたいこと
移動報告ができない	●事業所が移動報告停止状態にありませんか？ ⇒自動車リサイクルコンタクトセンターに対し、事業所の登録削除を依頼した場合、あるいは自治体から自動車リサイクル法の関連事業者としての登録・許可が取り消された場合、引取報告・引渡報告等の移動報告ができなくなります。 ●引き渡し相手の事業所が移動報告停止状態にありませんか？ ⇒引き渡し相手が自動車リサイクルコンタクトセンターに対し、事業所の登録削除を依頼した場合、あるいは自治体から自動車リサイクル法の関連事業者としての登録・許可が取り消された場合、その相手に対して引渡報告ができなくなります。
フロン類の年次報告ができない	●年次報告の報告可能期間外ではありませんか？ ⇒当該年度の年次報告が可能な期間をもう一度確認してください。 ●事業所が移動報告停止状態にありませんか？ ⇒自動車リサイクルコンタクトセンターに対し、フロン類回収業者としての事業所の登録削除を依頼した場合、あるいは自治体からフロン類回収業者としての登録が取り消された場合、年次報告ができなくなります。
引取報告、引渡報告の途中でインターネットの接続が切れてしまった	●インターネットの通信環境に異常はありませんか？ ⇒インターネットの通信状況によって、接続が途切れる場合があります。 パソコンに異常がない場合は、再度インターネットに接続し、自動車リサイクルシステム以外のホームページをしてみるなど、インターネットの接続状況等を確認のうえ、もう一度自動車リサイクルシステムに入り直して、報告の内容が正しく反映されているかどうかを確認してください。
引取報告すべき車台番号が見当たらない	●引渡元の事業者が引渡報告をしていない可能性がありますませんか？ ⇒引渡元の事業者に電話等で確認のうえ、すみやかに引渡報告を行うように依頼してください。
事業所コードを忘れてしまった	●自動車リサイクルコンタクトセンターより送られてきたシステム登録完了通知書にてご確認ください。 ⇒システム登録完了通知を紛失された場合は、自動車リサイクルコンタクトセンターにお問い合わせください。 ※確認できるまでに時間を要することがあります。 ⇒事業所コードを入力する項目には辞書機能がついています。 これまでに電子マニフェストシステムにログインしたことがあれば、入力情報が保存されている可能性がありますので、ご確認ください。

トラブルの内容	確認または対応していただきたいこと
画面の反応が遅い	●パソコンのスペックが、推奨したものと異なっていませんか？ ⇒自動車リサイクルシステムが推奨するスペック以外の場合は、極端に画面の表示速度等がおそくなる、または表示されない場合があります。 ●ダイヤルアップ方式等でインターネットに接続していませんか？ ⇒ADSL等のブロードバンドによる接続に比べて、ダイヤルアップ方式等による接続は画面の表示速度が遅くなります。 ●月末や年度末などの繁忙期ではありませんか？ ⇒月末や年度末などの繁忙期は、同時に多くの事業者がシステムに接続する事が予想され、一時的にシステムの反応が遅くなる場合がありますので、ご了承ください。 ●契約プロバイダのアクセスポイントが混みあっていませんか？ ⇒インターネットに接続するアクセスポイントが混み合っている場合、インターネットに接続しにくくなる場合があります。詳しくは、契約しているプロバイダに直接お問い合わせください。
電子マニフェストシステムの操作中に「セッションエラー」の画面が出た	●電子マニフェストシステムにログインしたまま、長時間席を離れていませんか？ ⇒電子マニフェストシステムは、操作途中で長時間放置した場合、誤操作、誤入力等を避けるため、自動的に接続を遮断します。 セッションエラー (XXXXM0030) P 画面印刷 XXXXM0030 ログインがお済でないか、操作がタイムアウトしています。 閉じる ・セッションエラーの画面が表示された場合は、再度自動車リサイクルシステムのホームページから電子マニフェストシステムにログインしてください。 ※入力作業中にタイムアウトした場合、入力情報が保存されていない場合がありますので、画面に表示された内容を確認してください。

トラブルの内容

確認または対応していただきたいこと

電子マニフェストシステムに
ログインしたら、
「稼働時間外」の画面が出た

●電子マニフェストシステムの稼働時間外ではありませんか？

⇒電子マニフェストシステムの稼働時間（7：00～21：00）外にログインしようとすると、以下の画面が表示されます。

- ・オフライン中は、電子マニフェストシステムにログインできません。
システム稼働時間内に操作してください。



電子マニフェストシステムに
ログインしたら、
「メンテナンス中」の
画面が出た

●自動車リサイクルシステムのシステムメンテナンスの為に休止しています。

⇒自動車リサイクルシステムがメンテナンス中である場合、以下の画面が表示されます。

- ・システムメンテナンスを行う場合は、事前に自動車リサイクルシステムのホームページでご利用に関するご案内を行います。
- ・システムメンテナンス中は、電子マニフェストシステムへのログインは出来ませんのでご注意ください。



トラブルの内容	確認または対応していただきたいこと
電子マニフェストの画面上で表示されている内容が、過去に報告した内容と異なっている	●以前入力した内容が、ご自身以外の同じ事業所の方によって修正された可能性はありませんか？ ⇒同じ事業所内で、複数の方がログインして入力作業を行う場合、電子マニフェストシステムは最新の入力情報を更新して表示しますので、事業所内で入力状況をご確認ください。
間違えてマニフェストを発行してしまった	●可能な限り、物を情報に合わせてください。 （マニフェストの情報のとおりに使用済自動車进行处理してください。） ※どうしても不可能である場合は、自動車リサイクルコンタクトセンターへご連絡ください。
辞書機能（オートコンプリート機能）がはたらかない	●オートコンプリート機能がオフになっていませんか？ ⇒以下の手順で、インターネットエクスプローラーの設定をご確認ください。 ツールバーの「ツール」より「インターネットオプション」をクリック→新しく表示されたウインドウ「インターネットオプション」より「コンテンツ」のタブをクリック→「個人情報」の「オートコンプリート」をクリック→新しく表示されたウインドウ「オートコンプリートの設定」にて「オートコンプリートの使用目的」をご確認ください。

移動報告の取消しに関する質問・電子マニフェストの発行に関してのお問い合わせ先

- 下記の様な場合は前工程の方や、当該車両を引き取った引取工程の方にお問い合わせください。
 - ・マニフェストが実車と合っていない。
 - ・マニフェストが来ても実車が来ない。実車が来てもマニフェストが来ない。
 - ・車両装備の有無が合っていないが、「あり」→「なし」への変更であり、修正可能である。
- 電子マニフェストに関して、引取り・引渡しの当事者間で解決できない問題が発生した場合は、「**引取業者の方**」が代表してコンタクトセンターにお問い合わせください。

自動車リサイクルコンタクトセンター

050 - 3786 - 7755

受付時間：9:00 ～ 18:00 (土日・祝日 年末年始を除く)

その他



本書記載の画面画像について

本書に記載されている自動車リサイクルシステム（JARS）ホームページ、および電子マニフェストシステムの画面はイメージ画像です。


仕様変更等により実際の画面内容と詳細が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

7. 自動車リサイクルシステム事業者登録情報 における内容変更の手続きについて（重要）

事業者（所）情報に変更が生じたときは、登録情報を変更してください。
変更せずに業務を継続すると、自動車 リサイクル法に抵触する場合があります。
なお、上記の手続きとは別に、都道府県知事等への変更届け出が必要となる場合がありますのでご注意ください。

変更内容		申込方法			手続き方法
		電子	郵送	ゆうちょ 窓口	
1	事業者の電話番号、FAX番号	○	○	×	リサイクルシステムにログインし、「事業者情報 詳細／変更申請」画面よりお手続きください。
2	事業所の電話番号	○	○	×	
3	リサイクル関連担当者の情報 （電話番号、メールアドレス等）	○	○	×	
4	事業者情報公開可否	○	○	×	
5	インボイス番号	○	○	×	
6	金融機関 口座情報				ゆうちょ銀行に備え付けの「自動払込利用申込 書」に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行の窓口 に提出してください。
	ゆうちょ銀行	×	×	○	
	ゆうちょ銀行以外	×	○	×	コンタクトセンターにお電話ください。 必要書類を送付しますので、ご記入のうえ下記宛 先まで郵送してください。
7	業の変更、事業所閉鎖、法人化、 合併等	×	○	×	
8	上記1～6以外の項目 （例：会社名、所在地等）	×	○	×	自動車リサイクルホームページより、申込書をダ ウンロードし、変更箇所のみご記入のうえ、下記 宛先まで郵送してください。

【変更手続きの基本フロー】



自動車リサイクルコンタクトセンター

お問合せ先／050-3786-7755 受付時間：9:00～18:00（土日祝日・年末年始を除く）
書類送付先／〒105-8691 東京都芝郵便局 私書箱第8号
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター 業者登録グループ

7.1 登録情報の確認

引取工程 > メニュー選択 (JPRS1000)

事業者コード

123456780102

ステータス

通常

登録満了日

2020/02/07

事業者／事業所名

999社 ○△□自動車

確認・変更

1. 電子マニフェストによる移動報告

1.1 引渡報告 フロン類回収業者への引渡報告

1.2 確定済車台 使用済自動車の引渡報告

1.3 引渡報告 解体業者への引渡報告

1.4 確定済車台 使用済自動車の引渡報告

2. 状況の表示(確認通知)

引渡報告未実施

2.1 確認通知 フロン類回収業者への引渡報告の未実施確認通知はありません。

2.2 確認通知 解体業者への引渡報告の未実施確認通知はありません。

引渡先の引取報告未実施

2.3 確認通知 フロン類回収業者の引取報告の未実施確認通知はありません。

2.4 確認通知 解体業者の引取報告の未実施確認通知はありません。

3. 取り扱った車台に関連する情報の閲覧

3.1 車台閲覧 引渡報告未実施車台の閲覧

3.2 車台閲覧 解体通知車台の閲覧
本日の解体通知はありません。

3.3 車台閲覧 自社引取車台の閲覧

4. 装備情報の修正

引渡報告が未実施の場合

4.1 装備修正 フロン類装備有無の修正

4.2 装備修正 フロン類種別の修正

4.3 装備修正 エアバッグ類装備有無の修正

引渡報告が実施済の場合（引渡先からの依頼）

4.4 装備修正 フロン類種別の修正

4.5 装備修正 エアバッグ類装備有無の修正

4.6 装備修正 装備（フロン類、エアバッグ類）の追加預託が必要な車台検索

5. その他

5.1 取消 フロン類回収業者への引渡報告の取消

5.2 取消 解体業者への引渡報告の取消

① 電子マニフェストシステムのメニュー選択画面の「事業者/事業所名 確認・変更」ボタンを押すと現在登録されている事業者/事業所情報を確認できます。

事業者情報詳細/変更申請の照会画面の「変更申請画面へ」ボタンを押すと登録情報の確認・変更ができます。

➡ 登録情報の変更手順は215～216ページを参照してください。

事業者情報詳細/変更申請の照会画面の【こちら】をクリックするとインボイス番号の確認・登録ができます。

➡ インボイス番号の確認・登録手順は217ページを参照してください。

7.2 登録情報の変更

事業者情報詳細／変更申請（JPRS0950）

メニューに戻る 業務終了 P 画面印刷 ? ヘルプ

<現在リサイクルシステムに登録されている、貴事業所の【引取業に関する情報】を表示しています>
・[]で囲まれた項目は、画面から変更申請を行うことが可能です。「変更申請画面へ」ボタンを押して、変更する内容を入力してください。
>>適格請求書発行事業者登録番号（インボイス登録番号）の確認・登録は [こちら](#) ②

事業者に関する情報

事業所に関する情報

事業者コード	1234567	事業所コード	0000123456
事業者名	〇〇株式会社	事業所名	◆◆営業所
代表者名	山田 太郎	[電話番号]	090-0000-0001
		[F A X 番号]	090-0000-1001
住所	〒999-9999 東京都港区△△		

リサイクル関連担当者の情報（事業者）

リサイクル関連担当者の情報（引取業）

[部署名]	自動車リサイクル窓口	[部署名]	自動車リサイクル窓口
[担当者名]	車 利差子	[担当者名]	車 謙論
		[電話番号]	090-0000-0004
		[F A X 番号]	090-0000-1004
[住所]	〒888-8888 〇〇県◆◆市△△町		
[メールアドレス]	aaaa@xxx.zz.jp		

引取業に関する情報

口座情報

自治体登録・許可番号	0123456789	業の状態	通常	金融機関	1001 みずほ銀行
自治体登録・許可満了日	2020/12/31			口座種目	通常貯金(ばるる)
主な業種	中古部品販売・使用済自動車解体/破砕等			通帳記号ー通帳番号	99999ー12345678
[業者情報公開可否]	可			口座名義人	カナ ヤマダ タロウ
				漢字	山田 太郎

※工程別の表記となります。
引取業を参考画面として使用しています。

① 変更申請画面へ

①【登録情報を変更する】

変更できる項目は、[]で囲まれた次の項目です。

- 事業者・事業所に関する情報
電話番号、FAX番号
- リサイクル関連担当者の情報
部署名、担当者名、電話番号、FAX番号
住所、メールアドレス

(3) フロン類回収業に関する情報

業者情報公開可否

②【インボイス番号を登録する】

こちらをクリックするとインボイス番号の確認・登録画面へと推移します。
手順は217ページを参照してください。

当日の7:00～18:00の間に変更申請された情報は翌日以降、18:00～21:00の間に変更申請された情報は翌々日以降、リサイクルシステムに反映されます。

変更申請を行った後、その情報がリサイクルシステムに反映されるまでは、新たな申請の追加はできません。

申請を一旦取り消してから、入力内容を修正のうえ、改めて申請してください。
(18:00までに申請したものは、18:00を過ぎると取り消せません。)

また、リサイクルシステム運営者によるシステム作業のため、変更申請内容が反映されないことがあります。

登録情報を確認したうえで、変更が必要な場合は、再度申請を行ってください。

215

第3章 補足説明

事業者情報詳細／変更申請（JPRS0350）

メニューに戻る

ログアウト

画面印刷

ヘルプ

<現在リサイクルシステムに登録されている、貴事業所の【引取業に関する情報】を表示しています>

変更する内容を以下の項目に入力してください。（変更しない項目は入力不要です）

既に登録されている内容を消したい場合は「現在の登録内容を削除」チェックボックスにチェックを入れてください。
（ただし、入力が必須である項目の内容を消すことはできません）

事業者に関する情報		現在の登録内容	変更申請内容	
電話番号		090-0000-0001	1 半角数字	2 現在の登録内容を削除
FAX番号		090-0000-1001	半角数字	

事業所に関する情報		現在の登録内容	変更申請内容	
電話番号		090-0000-0003	半角数字	

リサイクル関連担当者の情報（事業者）		現在の登録内容	変更申請内容	
部署名	カナ	ジドウシャリサイクルマドグチ	全角カタカナ、全角英数記号	現在の登録内容を削除
	漢字	自動車リサイクル窓口	全角文字	
担当者名	カナ	クルマ リサコ	全角カタカナ	
	漢字	利差子		
電話番号			半角数字	

<以下の項目は【引取業】に関する情報です>

※工程別の表記となります。
引取業を参考画面として使用しています。

		現在の登録内容	変更申請内容	
部署名	カナ	ジドウシャリサイクルマドグチ	全角カタカナ、全角英数記号	現在の登録内容を削除
	漢字	自動車リサイクル窓口	全角文字	
担当者名	カナ	クルマ フロン	全角カタカナ	
	漢字	車 諳論	全角文字	
電話番号		090-0000-0004	半角数字	現在の登録内容を削除
FAX番号		090-0000-1004	半角数字	
メールアドレス		sample@xxx.co.jp	半角英数記号	現在の登録内容を削除

引取業に関する情報		現在の登録内容	変更申請内容	
業者情報公開可否	可		「否」に変更する	

戻る

3

申請

事業者情報

・変更申請可能な項目はありません。

ステップ1

変更する項目の「変更申請内容」の空白欄に変更内容を入力してください。

ステップ2

現在登録されている情報を削除する場合は、「☐現在の登録内容を削除」の☐をクリックし、チェックマークを入れてください。ただし、入力必須項目は削除できません。

ステップ3

申請をクリックします。

ステップ4

OK のボタンを押すと、変更申請が完了します。

<確認画面>

?

事業者情報の変更申請を行います。よろしいですか？

※変更申請の処理結果は翌日以降
（18:00以降に申請した場合は翌々日以降）
に確認できますので、内容に問題が無いか
ご確認ください。

※変更申請を行った場合、現在ログイン中の工程の
各種約款・規約に同意したものとみなされます。

4

OK

キャンセル

7.3 インボイス番号の登録・確認

事業者情報詳細／変更申請（JPRS0950）

メニューに戻る ログアウト 画面印刷 ヘルプ

インボイスに関する情報

事業者コード	9999999	データ更新日	2022/10/10	
システムに登録されている インボイス情報	インボイス登録番号	T1234567890123		
	事業者名	〇〇〇事業者 （登録/更新ボタンを押しても更新されません）		
	住所	〇〇県〇〇市〇〇町9-9-9 （登録/更新ボタンを押しても更新されません）		
	登録年月日	取消年月日	失効年月日	
	2023/10/01	2023/11/01	2025/03/31	
通格請求書発行事業者登録番号 （インボイス登録番号）	1234567890123 （13桁 半角数字）	国税庁登録情報の確認		
国税庁登録情報 （※）	事業者名	〇〇〇事業者		
	住所	〇〇県〇〇市〇〇町9-9-9		
	登録年月日	取消年月日	失効年月日	
	2023/10/01	2023/11/01	2025/03/31	
	※このサービスは、国税庁通格請求書発行事業者公表システムのWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではない			

戻る 登録/更新 登録内容のクリア

【確認・登録手順】 <ステップ1～5>

- ステップ1

インボイス番号（半角13桁）を入力します。
- ステップ2

国税庁登録情報の確認をクリックします。
- ステップ3

国税庁登録情報に自社の情報が表示されます。
- ステップ4

登録/更新をクリックします。

確認ポイント

- 国税庁登録情報は登録通知書と自社の内容が一致しているかどうか必ずご確認ください。

<確認画面>

事業者情報詳細／変更申請（JPRS0950）

メニューに戻る ログアウト 画面印刷 ヘルプ

インボイスに関する情報

事業者コード	9999999	データ更新日	2023/11/10	
システムに登録されている インボイス情報	インボイス登録番号	T9999999999999		
	事業者名	〇〇〇事業者 （登録/更新ボタンを押しても更新されません）		
	住所	〇〇県〇〇市〇〇町9-9-9 （登録/更新ボタンを押しても更新されません）		
	登録年月日	取消年月日	失効年月日	
	2023/10/01	-	-	

- ステップ5


登録完了のメッセージを確認してください。
こちらでインボイス番号の登録が完了となります。

8. 参考

8.1 輸入車の車台番号の打刻位置について

車台番号は車台のいずれかの位置に打刻されていますが、車台番号の打刻位置は自動車製造会社により様々です。特に、輸入車において顕著となっております。

【例：輸入車の車台番号打刻位置（欧州車）】




アウディ……………A
 アストンマーチン…B K
 アルファロメオ……A B C
 エムジェ……………J P (MG-RV8)
 オペル……………J
 サーフ……………A S
 シトロエン…………B C
 ジャガー……………A B P
 ドンカーブート……M

トライアンプ…B
 パンサー……………F
 BMW……………A B
 フィアット…………B C J
 VWゴルフ………A
 フェラーリ………D M O
 フォード……………A (モンデオ) J (Ka)
 ブジョー……………A B Q
 ベントレー………A

ボルシェ……………A B E
 ボルボ……………A H
 マセラッティ………A B K
 メルセデスベンツ…A B C I J K L
 モーガン……………K L
 ランチア……………B
 ルノー……………B J R S (メガーヌ、セニック)
 ローバー……………A G D (MGF) N
 ローバー ミニ………A S
 ロールスロイス……A

【例：輸入車の車台番号打刻位置（米国車）】



カマロ…………… E
 キャデラック…………… E G
 クライスラー…………… D E F
 コルベット…………… F
 サターン…………… B
 シボレー…………… C E G
 H (ブレイザー) I (アストロ)

チェロキー…………… C F G J (グランドチェロキー)
 ビューイック…………… C E G
 フォード…………… D F H (エクスポーラー)
 ポンテアック…………… C E F
 マーキュリー…………… B D F
 リンカーン…………… D F H (コンチネンタル)

※ A は、シリアルナンバー表示位置

8.2 職権打刻番号について

自動車の車台番号には運輸支局が職権にて打刻する「職権打刻番号」があります。

職権打刻の様式は以下の2通りとなっており、いずれも10年周期で同じ番号が始まるため、同一の職権打刻番号を有する自動車が存在する場合があります。

【職権打刻の様式】

- 1) ア 運輸支局名を示す符号 + イ 打刻年西暦下一桁 + ウ 打刻番号（その年の一連番号） + ア
- 2) ア + 支局内職権打刻担当部署 + イ + ウ + ア

運輸支局名を示す符号は以下の表のとおりです。

【運輸支局を示す符号】

運輸支局名	符 号	運輸支局名	符 号	運輸支局名	符 号
東 京	东	奈 良	奈	鹿児島	兎
神奈川	申	滋 賀	加	新 潟	介
埼 玉	玉	和歌山	可	長 野	了
群 馬	羊	広 島	広	山 形	开
千 葉	千	鳥 取	耳	秋 田	火
茨 城	次	島 根	艮	宮 城	呂
栃 木	厉	岡 山	亠	福 島	戸
山 梨	山	山 口	口	岩 手	手
愛 知	心	香 川	禾	青 森	主
静 岡	月	徳 島	彳	札 幌	丿
岐 阜	支	愛 媛	女	函 館	囧
三 重	三	高 知	矢	室 蘭	土
福 井	井	福 岡	示	帯 広	巾
石 川	石	長 崎	仄	釧 路	川
富 山	ㄣ	大 分	分	北 見	北
大 阪	大	佐 賀	左	旭 川	九
兵 庫	兵	熊 本	本	沖 縄	中
京 都	京	宮 崎	奇		